Statusarten in Statusarten in ADMIN

Berechtigungsobjekt: STASTATUS

Ein Status spiegelt eine Aktion in der Position wieder - beispielsweise den Druck eines Formulars oder das Erstellen einer Rechnung.
Es werden das Datum, die Zeit und der User mit geloggt.
CargoSoft stellt für die Automatik einige Füllregeln zur Verfügung.
Ein Status wird automatisch in den Statusreiter der Position geschrieben, wenn eine Tätigkeit stattgefunden hat.
Status können auch manuell im Auftrag erfasst werden.

Inhalt
<ul style="list-style-type: none"> Status suchen, anzeigen und bearbeiten Status neu hinzufügen <ul style="list-style-type: none"> Mehrere EDI-Partner pro Status Status bei Neuanlage fortlaufend
<ul style="list-style-type: none"> Füllregeln Statusampel
Stammdaten
<ul style="list-style-type: none"> Auftragsdaten-Reiter in ALLG FIRMENPARAMETER Auftragsdaten 2-Reiter in ALLG FIRMENPARAMETER
Thema im Auftrag
<ul style="list-style-type: none"> Kalkulationsreiter SENDIT: KEP-Serviceauftrag Services-Reiter im Auftrag Statusmonitor im Umgebungs Menü Status-Reiter im Auftrag

Statusart	Bezeichnung	Modus	Bereich	Statusstyp	Statusampel	Positiv	Ebene Seefracht Rail Road	Ebene Luftfracht	Statusort	ServiceTyp	Streckenbereich
☐	DEP	Abflug / Abfahrt		Status			Shipment	Shipment	from		
☐	AUFERF	Auftrag angelegt	Seefracht	Export	Status	Gruen	Shipment	Shipment			
☐	AUFBEST	Auftragsbestätigung an Kunden	Seefracht		Status	Gruen	Shipment	Shipment			
☐	BLSEND	B/L gesendet	Seefracht	Export	Status		Shipment	Shipment			
☐	BHT SEND	BHT Auftrag gesendet	Seefracht		Status	Gelb	Ja	Shipment			

Statusart	DEP	Füllregel	Formulardruck	EDI-Partner	Einmalig Übertragen	Gültigkeit
Bezeichnung	Abflug / Abfahrt	füllt in CargoSoft	Abfahrt		☐	
Modus		Manuelle Änderungen				
Bereich		Status mehrfach				
Statusstyp	Status	Übertragen an SCM				
Statusampel		Berechtigung				
Positiv		GLA Tracking aktualisieren				
Ebene Seefracht/Rail/Road	Shipment	Transportrelevant				
Ebene Luftfracht	Shipment	Status zusätzlich in Hauspositionen setzen	☒			
Statusort	from					
ServiceTyp						
Streckenbereich						

Status suchen, anzeigen und bearbeiten

Oben	Im oberen Bereich befinden sich die CargoSoft-Suchfelder - gelb gefüllt.
Mitte	Eine Anzeige aller vorhandenen Status mit den bereits angelegten Statusarten befindet sich als Ergebnisliste bereits im mittleren Bereich.

Unten	Die Bearbeitung eines vorhandenen Status/Datensatzes wird im unteren Bereich des Fensters vorgenommen.
Multi-Edit	Im Multi-Edit-Bereich können mehrere Status gleichzeitig bearbeitet werden.

Status neu hinzufügen

Wird dieser in fortlaufender Nummerierung hinterlegt und ist unter Stammdaten FIRMA [ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER](#) [Reiter Auftragsdaten](#) ein Eintrag erfolgt, werden die Status in Reihenfolge vorgeschlagen.

Feld	Funktion
Statusart	Code für den Status.
Bezeichnung	Erklärende Bezeichnung.
Modus	Bezieht sich auf die verwendeten Module, See, Luft und Straße. Char (3) per DropDownListe auswählbar.
Bereich	Die Auswahl wird in der DropDown-Box angezeigt. Über den Bereich kann der Status auf bestimmte Akten eingeschränkt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Beispiel: Bereich E für Export Der Status wird im Import nicht angezeigt, z.B. das B/L senden.
Statustyp	<ul style="list-style-type: none"> • Status • Merkmal Char (20)
Statusampel	<p>Ermöglicht für jede Statusart festzulegen, ob es sich um einen positiven oder negativen Status handelt.</p> <p>Folgende Werte sind auswählbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grün (positiv) • Gelb • Rot (negativ) <p>Die Werte sind Einträge in der Stammdatentabelle codes_t mit Art = AMP.</p> <p>Im Reiter Status des Auftrags als auch im Statusmonitor werden die jeweiligen Status durch ein entsprechend farbiges Symbol gekennzeichnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Informationen zur Statusampel und dem Dashboard finden Sie hier Statusampel.
Positiv	Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja • NULL
Ebene Seefracht /Rail/Road	Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> • Shipment • Container • Tour.
Ebene Luftfracht	Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> • Shipment • Container • Tour.

Statusort	<ul style="list-style-type: none"> • from • to <p>Char (20)</p>
Servicetyp	<p>Hier kann auf den Servicetyp, z.B. KEP, eines Serviceauftrages eingegrenzt werden.</p> <p>Beim Senden und Stornieren von Serviceaufträgen wird geprüft, ob es eine Statusart mit entsprechender Füllregel (Senden /Stornieren von Serviceaufträgen) gibt, der Servicetyp abgeglichen und ggfls die Statusart auf dem Reiter Status eingetragen.</p>
Füllregel	<p>Wenn im Programm ein Status automatisch gesetzt werden soll, muss in den Statusarten ein Eintrag mit einer entsprechenden Füllregel gesetzt werden.</p> <p>Die Details der Füllregeln finden Sie unter Füllregeln.</p>
Füllt in CargoSoft	<i>Das Feld ist zur Zeit ohne Funktion.</i>
Manuelle Änderungen	<p>Wenn innerhalb der Position manuelle Status gesetzt werden sollen können, muss diese Checkbox aktiviert werden.</p> <p>Die manuelle Ergänzung im Statusreiter der Position ermöglicht auch das Setzen von Datum und Uhrzeit.</p>
Status mehrfach	Soll ein Status mehrfach genutzt werden, muss dieses Feld in den Stammdaten markiert sein.
Übertragen an SCM	Checkbox aktivieren, wenn gewünscht.
GLA Tracking aktualisieren	<p>Die Übertragung der Sendungsdaten vom TMS an das GLA erfolgt mit der CargoSoft Standard EDI- Schnittstelle. Das Senden erfolgt im Standard immer beim Schließen einer TMS Position.</p> <p>Ist die Checkbox aktiviert, wird mit Setzen dieses Status in der Position ein Eintrag in der Sendetabelle eaxmlsend_t erzeugt. Die Standard EDI-Schnittstelle holt diese Daten ab und überträgt diese an das GLA.</p> <p>Das Übertragen der Sendungsdaten wird durch das Setzen eines Status in der TMS Position angestoßen.</p>
Transportrelevant	Diese Checkbox steuert später ggf. die Übertragung an das eTracking und ist in der Suchmaske des Statusmonitors auswählbar, um die operativen Statusarten von den Statusarten, die nur intern verwendet werden filtern zu können.
Status zusätzlich in Hauspositionen setzen	<p>Zusätzlich zur Checkbox GLA Tracking aktualisieren:</p> <p>Ist die Checkbox aktiviert, wird der Status ebenfalls in der Hausposition gespeichert UND die Hausposition wird zusätzlich an das GLA übertragen.</p>
EDI-Partner	<p>EDI-Partner, an den der Datensatz übermittelt werden soll.</p> <p>Mehrere EDI-Partner pro Status</p> <p>Es können pro Status mehrere EDI-Partner angegeben.</p> <p>Mit dem Setzen eines Status kann so eine Übertragung via Schnittstelle an mehrere EDI-Partner angestoßen werden.</p> <p>Wählen Sie hierfür für jede Zeile einen EDI-Partner aus.</p>
Einmalig übertragen	Checkbox, ist diese aktiviert, gibt es nur eine Übertragung beim ersten Setzen des Status.
Gültigkeit	<p>Möglichkeit, eine Adresse für den jeweiligen Adressqualifier als Bedingung zu hinterlegen, damit bei Setzen des Status die Datenübertragung ausgelöst wird (z.B: AGT(D1001 ALKO, D1030 CARGO)).</p> <p>Eine Suchfunktion ist hinterlegt, das Fenster öffnet sich mit Doppelklick.</p>

Status bei Neuanlage fortlaufend

Die Checkbox wird in den Stammdaten FIRMA [ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER Auftragsdaten 2](#) aktiviert.

Der Eintrag **Status bei Neuanlage fortlaufend** bewirkt einen automatischen Vorschlag bei numerischer [Vergabe der Statusarten innerhalb des Auftrages](#).