

# Status-Reiter im Auftrag

Im Statussystem werden alle Aufgaben/Events angezeigt, die INNERHALB DER POSITION erledigt wurden.

Die möglichen Stusevents sind über die STATUSARTEN in den Stammdaten hinterlegt.

Die gleichen Informationen sind in dem *Reiter Statussystem* im *Info-Reiter* enthalten.

| ID     | Status                   | Abfall Bezeichnung           | Containernr. | Tatsächlich | Zeit     | von | nach | Medial | Systemdatum | Zeit                |
|--------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------|-----|------|--------|-------------|---------------------|
| AUFTRG | <input type="checkbox"/> | Auftrag eingewagt            |              | 09.08.2021  | 14:17:55 | bl  |      |        |             |                     |
| STATUS | <input type="checkbox"/> | Überprüfung genehmigt        |              |             |          |     |      | DEBE   | CAMTR       | 09.08.2021 14:24:35 |
| STATUS | <input type="checkbox"/> | Containernummer bekannt      |              |             |          |     |      | DEBE   | CAMTR       | 09.08.2021 14:25:12 |
| STATUS | <input type="checkbox"/> | Vessel/Cargo shipped         |              |             |          |     |      | DEBE   | CAMTR       | 09.08.2021 14:25:12 |
| STATUS | <input type="checkbox"/> | Position vollständig bekannt |              |             |          |     |      | DEBE   | CAMTR       | 09.08.2021 14:25:15 |

## Inhalte

- Spaltenbeschreibung
- Status manuell setzen
- Status mit direktem Bezug auf Containernummer
- Kontextmenü im Status-Reiter
  - Gruppierungsfunktion
- Status manuell setzen
- Status mit direktem Bezug auf Containernummer

## Stammdaten zu diesem Thema

- B/L-Übertragung via INTTRA einrichten
- Reports in ADMIN
- Stusevents in den Statusarten
- Statusarten in Statusarten in ADMIN

## Thema im Auftrag

- Info-Reiter im Auftrag
- Statusmonitor im Umgebungs Menü

# Spaltenbeschreibung

| Feld   | Bedeutung  | Stammdaten  |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
|--|--|---|-------|--|------|------|----|------|----|-------|----|-----|
| <b>Statusampel</b>   | Anzeige der Statusampel, grünes, gelbes oder rotes Symbol, wenn diese Einstellung aktiviert wurde. | ADMIN STATUSARTEN <b>STATUSARTEN:</b><br>Wählen Sie im Dropdownmenü Statusampel einen Eintrag aus:<br><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">                     Statusampel                     <table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr> <td colspan="2">Gruen</td> </tr> <tr> <td>Code</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>GE</td> <td>Gelb</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>Gruen</td> </tr> <tr> <td>RO</td> <td>Rot</td> </tr> </table> </div> | Gruen |  | Code | Name | GE | Gelb | GR | Gruen | RO | Rot |
| Gruen  |  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| Code   | Name   |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| GE   | Gelb   |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| GR   | Gruen  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| RO   | Rot  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Status</b>  | Kurzname, der in den Stammdaten hinterlegt wurde.  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Bezeichnung</b>   | Bezeichnung des Status, beispielweise <b>Order created</b> oder <b>Invoiced</b> .                  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Aktuell</b>   | Die aktivierte Checkbox zeigt den zuletzt gesetzten Status in der Akte an.                         |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Containernr.</b>  | Anzeige der Containernummer  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Tatsächlich /Zeit</b><br><b>Geplant/Zeit</b><br><b>Geändert/Zeit</b><br><b>Spätestens /Zeit</b> | Datum und Uhrzeit  |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Bezugsnr.</b>   | Anzeige Bezugsnummer   |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |
| <b>Referenz</b>  | Anzeige Referenz, kann bei manueller Erfassung eines Status editiert werden.                       |   |       |  |      |      |    |      |    |       |    |     |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Referenztyp</b> | Anzeige Referenztyp, kann bei manueller Erfassung eines Status editiert werden. |  |
| <b>von</b>         |   |  |
| <b>nach</b>        |   |  |
| <b>Bemerkung</b>   | Feld für weitere Bemerkungen und Infos  |  |
| <b>wer</b>         | Login des Users   |  |
| <b>Systemdatum</b> | Systemdatum   |  |
| <b>Zeit</b>        | Systemuhrzeit   |  |
| <b>Ebene</b>       | Ebene gem. <a href="#">Statusart</a> (Shipment, Container, Tour)                |  |
| <b>Merkmal</b>     |   |  |

## Status manuell setzen

Wenn in den Stammdaten die **Checkbox manuell aktiviert** wurde, wird über die Suchfunktion im **Feld Status** alle Statusarten angezeigt, die manuell gesetzt werden dürfen.

- Werden Status manuell angelegt, können **Referenzen** oder auch das **Feld Referenztyp** gefüllt werden.
- Wird ein Status manuell in einer Position gesetzt, wird das **Kennzeichen GLA Tracking aktualisieren** (statusart\_t.gla\_track\_akt) aus der Statusart ausgewertet.
- Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Position nach ea\_xmlsend\_t geschrieben.

Es wird eine Trackingdatei aufbereitet, die wiederum im GLA verarbeitet wird.

Im unteren Bereich ist die Referenztable aus dem [Reiter EDI-Status](#) eingebunden, welche ebenfalls, im Falle eines manuell erfassten Status, editierbar ist.

Suchergebnis

| Statusart | Bezeichnung           | Modus | Bereich | Fullregel | CHAMP | Status | Manuelle Änderungen                 | Status mehrfach                     | SCM | fullt in CargoSoft | Ebene    | Statusort | Ebene |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-----------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|-----------|-------|
| SHIPPED   | Vessel shipped        | SEA   | E       | 41        |       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     |                    | Shipment | Status    |       |
| OBSENT    | OceanBooking gesendet | SEA   | E       | 5         |       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     |                    | Shipment | Status    |       |
| BHT SEND  | BHT Auftrag gesendet  | SEA   |         | 12        |       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     | 002                | Shipment | Status    |       |
| AUFERF    | Auftrag angelegt      | SEA   |         | 1         |       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |     |                    | Shipment | Status    |       |

übernehmen neue Suche ... abbrechen

Seite 1 von 4

## Status mit direktem Bezug auf Containernummer

Auf dem Statusreiter kann pro Status ein direkter Bezug zu einem Container hergestellt werden. Dies ist z.B. für das eTracking wichtig.

Klicken Sie hierfür doppelt in das Feld **Container**. Es erscheint eine Liste mit allen in der Position befindlichen Containern. Wählen Sie pro Status einen Container aus.

Zusätzlich können Schnittstellen beim Setzen von einem Status diesen Bezug ebenfalls herstellen.



Die Verbindung vom Container zum Status ist nur dann gegeben, wenn in der Statusart die Ebene Seefracht/Rail/Road auf Container steht. Nur dann kann eine direkte Zuordnung erfolgen.

## Kontextmenü im Status-Reiter

Gruppe bilden zu dieser Spalte

Gruppe löschen

Sortierung löschen

## Gruppierungsfunktion

Per Kontextmenü gibt es die Möglichkeit z.B. nach Containernummer zu gruppieren. Die Ansicht wechselt somit auf eine Anzeige pro Container.

Die Sortierung erfolgt standardmäßig absteigend nach Statusdatum (Tatsächlichem Datum).

## Status manuell setzen

Werden Status manuell angelegt, können **Referenzen** oder auch das **Feld Referenztyp** gefüllt werden.

Im unteren Bereich ist die Referenztabelle aus dem **Reiter EDI-Status** eingebunden, welche ebenfalls, im Falle eines manuell erfassten Status, editierbar ist.

Wird ein Status manuell in einer Position gesetzt, wird das **Kennzeichen GLA Tracking aktualisieren** (statusart\_t.gla\_track\_akt) aus der Statusart ausgewertet.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Position nach eaxmlsend\_t geschrieben.  
Es wird eine Trackingdatei aufbereitet, die wiederum im GLA verarbeitet wird.

## Status mit direktem Bezug auf Containernummer

Auf dem Statusreiter kann pro Status ein direkter Bezug zu einem Container hergestellt werden. Dies ist z.B. für das eTracking wichtig. Klicken Sie hierfür doppelt in das Feld **Container**. Es erscheint eine Liste mit allen in der Position befindlichen Containern. Wählen Sie pro Status einen Container aus.

Zusätzlich können Schnittstellen beim Setzen von einem Status diesen Bezug ebenfalls herstellen.



Werden nachträglich Container in der Warenbeschreibung geändert, werden die neuen Daten nicht mit dem **Statusreiter** synchronisiert.