

# B/L-Übertragung via INTTRA einrichten

Für die Erfassung aller relevanten B/L-Daten kann die Einrichtung diverser Zusatzfelder erforderlich sein.

Bitte teilen Sie Cargosoft die entsprechenden Feldnummern mit, sofern abweichend von der folgenden Abbildung:

Feld	Bezeichnung	Inhalt
101:	INTTRA Felder:	
102:	ITN	
103:	ED	
104:	Filing	
105:		

## Inhalt

- Brasilien
  - Export Declaration Type
- USA/ Canada
  - Cargo Level Filing Status
  - ITN Number
- AUFTRAG Zusatzfelder der Warenbeschreibung
  - Brasilien
- Qualifier BLSI in EDI-Referenzen in Adresse hinterlegen
  - ADMIN CS ADMIN CS CODES
  - ADRESSEN ADRESSEN Reiter Adresse Unterreiter EDI-Referenzen
- ADMIN STATUSARTEN STATUSEVENTS
  - Steuerung für B/L-Übertragung in Statusevents

## Stammdaten

- Reiter Feldbezeichner für Zusatzfelder im B/L im FormGen
- Statusevents in den Statusarten
- Zusatzbez. Warenbeschreibung in AUFTRÄGE
- CS Codes in CS Admin in ADMIN
- Unterreiter EDI-Referenzen in ADRESSEN

## Thema im Auftrag

- B/L via INTTRA übertragen
- Status-Reiter im Auftrag

## Brasilien

### Export Declaration Type

Erforderlich ist die Einrichtung des Zusatzfeldes **ED** im B/L.



Dazu muss im Formulargenerator im jeweiligen B/L-Formular auf dem **Reiter Feldbezeichner** ein Feld mit der Bezeichnung **ED** angelegt werden.

## USA/ Canada

### Cargo Level Filing Status

Erforderlich ist die **Einrichtung des Zusatzfeldes Filing** im B/L.



Dazu muss im Formulargenerator im jeweiligen B/L-Formular auf dem **Reiter Feldbezeichner** ein Feld mit der Bezeichnung **Filing** angelegt werden.

## ITN Number

Erforderlich ist die **Einrichtung des Zusatzfeldes ITN** im B/L.



Dazu muss im Formulargenerator im **jeweiligen B/L-Formular** auf dem **Reiter Feldbezeichnung** ein **Feld mit der Bezeichnung ITN** angelegt werden.

## AUFTRAG Zusatzfelder der Warenbeschreibung

### Brasilien

Die Erfassung der **Export Dispatch Declaration (DDE bzw. EDD)** oder auch **Customs House Broker Reference** muss auf Warenebene erfolgen.

Dazu ist die **Einrichtung eines Zusatzfeldes in der Warenbeschreibung** notwendig.

In AUFTRAG [ZUSATZBEZ. WARENBESCHREIBUNG](#) muss für den **Auftragsbereich Export** und die jeweilige Haupt- und Unterabteilung ein **Zusatzfeld1 (DDE)** eingerichtet werden.

Auftragsbereich	Hauptabteilungen	Unterabteilung	Bezeichnung	Nr.
Export	Seefracht Export	Brasilien	DDE	1
Export	Seefracht Export	Brasilien	2. Feld EXP	2



**Falls das Zusatzfeld 1 der Warenbeschreibung schon anderweitig genutzt wird, teilen Sie uns bitte die Nummer des von Ihnen angelegten Zusatzfeldes DDE mit, damit wir das Sendeskript entsprechend anpassen.**

## Qualifier BLSI in EDI-Referenzen in Adresse hinterlegen

Für die B/L Übertragung via INTTRA gibt es den **Qualifier BLSI in den EDI-Referenzen einer Adresse**, damit die Übertragung pro INTTRA ID an die Carrier erfolgen kann.

### ADMIN CS ADMIN CS CODES

Der **Qualifier BLSI** wird in [CS CODES](#) hinterlegt.

Mandant	Sprache	Code	Art	Name
000	CN	BLSI	ADE	B/L Shipping Instructions via INTTRA
000	D	BLSI	ADE	B/L Shipping Instruktionen via INTTRA
000	E	BLSI	ADE	B/L Shipping Instructions via INTTRA

## ADRESSEN ADRESSEN Reiter Adresse Unterreiter EDI-Referenzen

Der Eintrag erfordert den **Qualifier BLSI mit der Referenz INTTRA**.

Siehe bitte [Unterreiter EDI-Referenzen](#) in ADRESSEN.

Die INTTRA ID wird für gewöhnlich pro Niederlassung angelegt.

Das Prinzip ist identisch zum [Ocean Booking](#).

Adresse																
Erweitert	FIBu	Mandanten	QM	Partner	Fahrtgebiet	Memo	Offerten	Bank	Zoll	Lager	Security	Agent	eAkte	Fuss	His	
Qualifier	Bezeichnung						Referenz									
BLSI	▼	B/L Shipping Instruktionen via INTTRA						INTTRA								

  

Eingabe	Vorschau	abw. Adresslayout	Airfreight	MiLog/Vers.	Formularsets	Abrechnungsarten	Auftragsvorlagen	<b>EDI Referenzen</b>
---------	----------	-------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------------	-----------------------

## ADMIN STATUSARTEN STATUSEVENTS

### Steuerung für B/L-Übertragung in Statusevents

Für den B/L Datenaustausch gibt es in den [STATUSEVENTS](#) die drei folgenden Statusevents:

#### Provider BL:

- PROV-OK - OK
- ERROR - Error
- ABRUF - Carrier Retrieval / Abruf

Hierbei geht es um die Steuerung der Rückmeldungen per E-Mail. Diese gelten für DAKOSY und INTTRA.

Mit dem Verarbeiten der Rückmeldungen werden die Funktionen

- Info an User
- Mailverteiler
- Mail an verantw. MA und
- Setzen der Statusart in eastatus\_t ([Reiter Status](#))

beachtet.