

Provider Bezeichnung

Statusarten

Statuscode	Statusbezeichnung	Niederl.	Info an User	Versand per CargoCom	Mailverteiler für Info
<input type="checkbox"/> PUP	Pick up	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DLV	Delivered	XXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	info@cargosoft.de
DIS	Discrepancy	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OQERROR	QRCode Request error	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OQOK	QRCode Request ok	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INT-ERR	Interface error	XXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<

Modus	Bereich	Statusart	Füllt Feld
AIR	<input type="button" value="v"/> E	<input type="button" value="v"/> DEP	023
AIR	<input type="button" value="v"/> I	<input type="button" value="v"/> ATA	003

Spalte füllt-Feld und Daten überschreiben

In der **Spalte füllt Feld** sind die Datumsfelder des [Transportwegreiters](#) eingetragen, die bei Rückmeldung automatisch aktualisiert werden sollen.

In der **Spalte Daten überschr.** sollte auf jeden Fall ein Haken gesetzt sein, da die Statuscodes mehrmals zurückgemeldet werden.

Oceanbooking Füllt-Feld-Regeln 5 und 11

Wird die **Füllt-Feld-Regel 5 – B/L gesendet/gedruckt in einer Statusart** oder die **Füllt-Feld-Regel 11 – DAKOSY B/L gesendet** hinterlegt und dieser Status dann in einem Auftrag gesetzt, hat dies zur Folge, dass die Buchungsnummer im Auftrag Status nicht mehr durch einkommende Carrier-Rückmeldungen überschrieben wird.

[Reiter Bestätigung und Historie-Reiter in Bearbeiten Oceanbooking.](#)

Containernummer (Export) nach Abnahme automatisch in Auftrag schreiben

Um zu bestimmen, wo im Auftrag die in der Statusrückmeldung übermittelte Containernummer übernommen werden soll, stehen folgende **Füllt-Feld-Regeln** in den Staturevents zur Verfügung:

- 040 – Containernummer in WB (Auftrag)
- 041 – Containernummer in WB (Serviceauftrag)
- 042 – Containernummer in **Kalkulationsreiter**
- 043 – Containernummer in **EDI-Status-Reiter**

Bisher konnte **nur eine** Füllt-Feld-Regel je Statuscode hinterlegt werden.

Sollen mehrere Füllt-Feld-Regeln gelten, können diese im unteren Bereich in den Statuscodes für jeden Modus und Bereich separat erfasst werden.



ACHTUNG: Werden im unteren Bereich Füllt-Feld-Regeln für einen Statuscode hinterlegt, wird das **Füllt-Feld Feld** im oberen Bereich nicht mehr berücksichtigt.

Sind im unteren Bereich keine Füllt-Feld-Regeln hinterlegt, gilt weiterhin das obere **Füllt-Feld Feld!**

Status inklusive Hafen/Transshipmenthafen

Wird beim Empfang eines Status ein Hafen übermittelt, wird dieser mit dem Ankunfts- bzw. Abgangshafen des Auftrags abgeglichen, sofern für den Status die **füllt-Feld-Regel 002** oder **003** hinterlegt ist.

Stimmt der Hafen mit denen des Auftrags überein, wird die **Füllt-Feld-Regel** angewendet.

Bei nicht Übereinstimmung wird die Regel nicht beachtet und die Felder des [Transportwegreiters](#) nicht gefüllt.

Bei der **Füllt-Feld-Regel 003** wird auch der Transshipmenthafen ausgewertet:

Sollte der Hafen der Endbestimmung nicht mit dem Hafen des Status übereinstimmen, wird der Hafen gegen den Transshipmenthafen geprüft:

Passen die Häfen: Stimmen die Häfen überein, werden die Felder `eakopf_t.ank_tship_dat` und `eakopf_t.ank_tship_zeitank` gesetzt.

Passen die Häfen nicht: Stimmen die Häfen nicht überein, wird kein Datum (Ankunfts- und Transshipment-Datum) gesetzt.

Wird über die Schnittstellen (Statusnachricht) kein Hafen übertragen und es soll die **Füllt-Feld-Regel 003** angewendet werden, wird die Prüfung der Häfen übersprungen und es wird das Datum der Endbestimmung (Ankunftsdatum) gesetzt.

Champ

Tatsächliche Ankunft im Abgangsflughafen

Bei Rückmeldungen von [Champ](#) kann die **füllt-Feld-Regel 011 (Tats. Ankunft im Ladehf./Abgangsflughf.)** eingestellt werden.

Damit wird das **Feld Tats. Ankunft im Ladehf./Abgangsflughf.** im [Transportwegreiter](#) mit den Daten aus der Rückmeldung gefüllt.

Champ QR

Warenempfänger automatisch in den Transportwegreiter eines Auftrags setzen

Im **Statuscode DLV** die **Füllt-Feld-Regel 044** hinterlegen.

ZAPP-Air

Tatsächliche Lagerung auswerten

Man kann zum **Statusevent GIN** (Gate-In für ZAPP-Air) die **füllt-Feld-Regel 010 (tats. Lagerung)** eintragen.

Mit der Gate-In Meldung, wird das **Feld Lagerung-Tatsächl.Termin/Zeit** im [Zusatzreiter](#) der neuen **Luffracht Version 2021.4** gefüllt.

Sollte bei Ihnen dieses Feld nicht automatisch in der Maske zu sehen sein, können Sie es über den [Maskeneditor](#) hinzufügen.

ATLAS CURREL

Verzollt je Container

Mit der ATLAS CURREL Nachricht (dort werden die Container zurückgemeldet) werden die Felder im Auftrag **Warenbeschreibung Container: Verzollung am/um** (`eawarecon_t.verzollung_am` und `verzollung_zeit`) gefüllt, sofern in den Statusevents **füllt-Feld-Regel 008 (tats. Verzollung am)** eingetragen ist.