

Status-Reiter im Auftrag

Im Statussystem werden alle Aufgaben/Events angezeigt, die INNERHALB DER POSITION erledigt wurden.

- Es können Statusevents über die [Statusarten](#) definiert werden, die bei bestimmten Ereignissen in der Position automatisch eingetragen werden.
- Die Stati können auch manuell ausgewählt werden.

Die Ereignisse erhalten ein Datum und einen Zeitstempel und das Kürzel des angemeldeten Users.

Die Aktivierung des *Statusreiter*s im Auftrag erfolgt in Stammdaten FIRMA **AUFTRAGSREITER**.

Status	Abteil	Bezeichnung	Container	Tatsächlich	Zeit	var	Ebene	Referenz	von	nach	Merkmal	Systemdatum	Zeit
AUFTRAG		Auftrag eingetrag		09.08.2021	14:17:51	bl							
		Güterbeladung gewendet						DEBE	CAMTR			09.08.2021	14:24:05
		Containernummer bekannt						DEBE	CAMTR			09.08.2021	14:25:12
		Vessel/Cargo shipped						DEBE	CAMTR			09.08.2021	14:25:01
		Position verändertes Merkmal						DEBE	CAMTR			09.08.2021	14:25:05

Inhalt

- [Feldbeschreibung](#)
- [Status manuell setzen](#)
- [Status mit direktem Bezug auf Containernummer](#)
- [Kontextmenü im Status-Reiter](#)
 - [Gruppierungsfunktion](#)

Stammdaten

- [Auftragsreiter in FIRMA](#)
- [B/L-Übertragung via INTTRA einrichten](#)
- [Reports in ADMIN](#)
- [Statusevents in den Statusarten](#)
- [Statusarten in Statusarten in ADMIN](#)

Thema im Auftrag

- [Info-Reiter im Auftrag](#)
- [Statusmonitor im Umgebungsmenü](#)
- [Statistik im Umgebungsmenü](#)

Feldbeschreibung

Feld	Bedeutung	Stammdaten								
Statusampel	Anzeige der Statusampel, grünes, gelbes oder rotes Symbol, wenn diese Einstellung aktiviert wurde.	ADMIN STATUSARTEN STATUSARTEN: Wählen Sie im Dropdownmenü Statusampel einen <table><tr><th>Code</th><th>Name</th></tr><tr><td>GE</td><td>Gelb</td></tr><tr><td>GR</td><td>Gruen</td></tr><tr><td>RO</td><td>Rot</td></tr></table> Eintrag aus:	Code	Name	GE	Gelb	GR	Gruen	RO	Rot
Code	Name									
GE	Gelb									
GR	Gruen									
RO	Rot									
Status	Kurzname, der in den Stammdaten hinterlegt wurde.									
Bezeichnung	Bezeichnung des Status, beispielweise Order created oder Invoiced.									
Aktuell	Die aktivierte Checkbox zeigt den zuletzt gesetzten Status in der Akte an.									
Containernr.	Anzeige der Containernummer									
Tatsächlich /Zeit Geplant/Zeit Geändert/Zeit Spätestens /Zeit	Datum und Uhrzeit									
Bezugsnr.	Anzeige Bezugsnummer									
Referenz	Anzeige Referenz, kann bei manueller Erfassung eines Status editiert werden.									
Referenztyp	Anzeige Referenztyp, kann bei manueller Erfassung eines Status editiert werden.									
von										

nach		
Bemerkung	Feld für weitere Bemerkungen und Infos	
wer	Login des Users	
Systemdatum	Systemdatum	
Zeit	Systemuhrzeit	
Ebene	Ebene gem. Statusart (Shipment, Container, Tour)	
Merkmal		

Status manuell setzen

Wenn in den Stammdaten die **Checkbox manuell aktiviert** wurde, wird über die Suchfunktion im **Feld Status** alle Statusarten angezeigt, die manuell gesetzt werden dürfen.

- Werden Status manuell angelegt, können **Referenzen** oder auch das **Feld Referenztyp** gefüllt werden.
- Wird ein Status manuell in einer Position gesetzt, wird das **Kennzeichen GLA Tracking aktualisieren** (statusart_t.gla_track_akt) aus der Statusart ausgewertet.
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Position nach examlsend_t geschrieben. Es wird eine Trackingdatei aufbereitet, die wiederum im GLA verarbeitet wird.

Im unteren Bereich ist die Referenztabelle aus dem [Reiter EDI-Status](#) eingebunden, welche ebenfalls, im Falle eines manuell erfassten Status, editierbar ist.

Auftrag	EDI	Kalkulation	Services	Formulare	Dakosy	BL	Faktura	Spedkonto	eAkte	Status
Statussystem										
Status	Aktuell	Bezeichnung	Containernr.	Tatsächlich	Zeit	wer	Ebene	Merkmal	Geplant	Geändert
AUFERF	☐	Auftrag angelegt		16.07.2021	16:32:47	bn	Shipment			
OBSENT	☒	OceanBooking gesendet				bn	Shipment			
Suchen nach ...										
Suchkriterien Suchergebnis										
Statusart	Bezeichnung	Modus	Bereich	Füllregel	CHAMP	Status	Manuelle Änderungen	Status mehrfach	SCM	füllt in CargoSoft
SHIPPED	Vessel shipped	SEA	E	41			☒	☒		Shipment
OBSENT	OceanBooking gesendet	SEA	E	5			☒	☒		Shipment
BHT SEND	BHT Auftrag gesendet	SEA		12			☒	☒	002	Shipment
AUFERF	Auftrag angelegt	SEA		1			☒	☐		Shipment
übernehmen neue Suche ... abbrechen										
Historie ausblenden										

Status mit direktem Bezug auf Containernummer

Auf dem Statusreiter kann pro Status ein direkter Bezug zu einem Container hergestellt werden. Dies ist z.B. für das eTracking wichtig.

Klicken Sie doppelt in das **Feld Container**. Es erscheint eine Liste mit allen in der Position befindlichen Containern. Wählen Sie pro Status einen Container aus.

Zusätzlich können Schnittstellen beim Setzen von einem Status diesen Bezug ebenfalls herstellen.




Die Verbindung vom Container zum Status ist nur dann gegeben, wenn in der **Statusart** die **Ebene Seefracht/Rail/Road** auf **Container** steht. Nur dann kann eine direkte Zuordnung erfolgen.



Werden nachträglich Container in der **Warenbeschreibung** geändert, werden die neuen Daten nicht mit dem **Statusreiter** synchronisiert.

Kontextmenü im Status-Reiter



- Gruppe bilden zu dieser Spalte
- Gruppe löschen
- Sortierung löschen

Gruppierungsfunktion

Per Kontextmenü gibt es die Möglichkeit z.B. nach Containernummer zu gruppieren. Die Ansicht wechselt somit auf eine Anzeige pro Container.

Die Sortierung erfolgt standardmäßig absteigend nach Statusdatum (Tatsächlichem Datum).