

Reiter Übersicht in IMP

Der Reiter IMP für die Dakosy Import Message Platform wird über die Stammdaten [Auftragsreiter in FIRMA](#) in die Hauptreiterleiste eingefügt.

Darin befinden sich die *Reiter Übersicht* mit dem Kontextmenü zum Senden, die *Reiter Kopfdaten*, *Formulare* und *Historie*.

Auftrag	Formulare	IMP	Dakosy	Zoll	Atlas
Übersicht	Kopfdaten	Formulare	Historie		

Inhalt

- Reiter Übersicht in IMP
 - Anzeige der Rückmeldungen
 - Spaltenbreite bestimmen
- Statusanzeigen in der Übersicht

Stammdaten

- [Auftragsreiter in FIRMA](#)

Seiten zum Thema

- [Statusanforderungsreiter im Auftrag](#)
- [IMP-Rückmeldungen](#)

Reiter Übersicht in IMP

Wird der *Hauptreiter IMP* über die Stammdaten aktiviert, erscheinen auf dem *Reiter Übersicht* automatisch die Containernummern aus der Warenbeschreibung.

Je Containerzeile wird eine Bezugsnummer vergeben – diese setzt sich fest aus der Positionsnummer zzgl. der fortlaufenden dreistelligen Zeilennummer z.B. 001 zusammen.

Wird nachträglich noch eine Containernummer in der Warenbeschreibung erfasst, erfolgt die Übernahme auf den *Hauptreiter IMP* automatisch.

Übersicht	Kopfdaten	Formulare	Historie
IMP - Import message platform			
In Übertragung	Bezugsnr.	Container / Sendung	
	HAMIM22010001001	CSLU6447642	
	HAMIM22010001002	CSLU5826934	
	HAMIM22010001003	CSLU9625990	

Anzeige der Rückmeldungen

Auf dem *Reiter Übersicht* werden unterschiedliche Spalten zur Anzeige von Rückmeldungen angeboten.

Die Rückmeldungen enthalten entweder ein Datum/Uhrzeit oder ein farbigen Haken bzw. Kreuz:

Grüner Haken	Positive Rückmeldung
Gelber Haken	Keine endgültige Rückmeldung u.U. mit Warnung versehen
Rotes Kreuz	Fehler bzw. negative Rückmeldung

Spaltenbreite bestimmen

Berechtigungsobjekt: DWLAYOUTSAVE

Die Spalten sind ein Grid-Bereich, das bedeutet, die Spalten können nach Belieben sortiert sowie die Breite individuell gespeichert werden. Kontextmenü **Layout speichern** wählen.

Auftrag	Formulare	Dakosy	Zoll	Frachtbriefe	Versand	Faktura	SpedKonto	Atlas	IMP							
Übersicht Kopfdaten Formulare Historie																
IMP - Import message platform																
In Übertragung	Bezugsnr.	Container / Sendung	Manifest-Match	SumA vorl.	ETA Datum	ETA Zeit	ATA Datum	Löschdatum	SumA bestätigt	Freistellung	Stop	ATB-Nr.	ATB-Pos	Storno Sendedatum	Storno Sendezeit	Pick-Up Referenz
	MOS-04130001001	TEXU1111116	☑											11.04.2013	11:02:26	frei899
	MOS-04130001002	TEXU2222222	☑											11.04.2013	11:02:26	frei4711
	MOS-04130001003	TEXU3333339	☑													
	MOS-04130001004	TEXU4444445	☑	☑								ATB150008050420135872				

Statusanzeigen in der Übersicht

Siehe auch [IMP-Rückmeldungen](#).

Feld	
Manifest Match (Status 900)	<ul style="list-style-type: none"> Nach dem Senden der Verfügung an die IMP wird hier ein gelber Status angezeigt. Wird ein Fehler zurück gemeldet, wird ein roter Status angezeigt. Sobald der Match Status (Terminal oder Reeder hat denselben Container gemeldet) eintrifft, erscheint ein grüner Status.
Freistellung (Status 950 und 951)	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Freistellung vorhanden (Status 950) wird grün angezeigt. Ist die Freistellung nicht vorhanden (Status 951) wird rot angezeigt.
Stop	<p>Je nach Status wechselt die Farbe</p> <ul style="list-style-type: none"> Rote Statusarten sind 921, 922, 931, 932, 936, 952 Grüne Statusarten sind 923, 933, 937, 938